

日本語 DECprint Supervisor for OpenVMS プリント・パラメータ 一覧表 ユーザ・リファレンス・カード

概要	主なパラメータ	主なキーワード	例
印刷するデータ・ タイプを指定	DATA_TYPE	ANSI KANJI LA_KANJI POSTSCRIPT	PRINT/QUEUE= <i>queue-name</i> /PARAM=DATA=KANJI <i>filename</i>
給紙トレイの設定*	INPUT_TRAY	TOP BOTTOM TRAY_1 TRAY_2... MANUAL_FEED	PRINT/QUEUE= <i>queue-name</i> /PARAM=INPUT_TRAY=TOP <i>filename</i>
排紙トレイの設定*	OUTPUT_TRAY	UPPER LOWER FACE_UP TOP SIDE BIN_1	PRINT/QUEUE= <i>queue-name</i> /PARAM=OUTPUT_TRAY=SIDE <i>filename</i>
用紙に印刷するページ数 (図 1 参照)	NUMBER_UP	0 - 100	PRINT/QUEUE= <i>queue-name</i> /PARAM=NUMBER_UP=4 <i>filename</i>
印刷する範囲の最初と 最後のページ	PAGE_LIMIT	1 - 10000	PRINT/QUEUE= <i>queue-name</i> /PARAM="PAGE_LIMIT=(2,8)" <i>filename</i>
ポートレートかランド スケープの指定 (図 2,3,6 参照)	PAGE_ORIEN- TATION	PORTRAIT LANDSCAPE	PRINT/QUEUE= <i>queue-name</i> /PARAM=PAGE_ORIENT=LAND <i>filename</i>
用紙を印刷する枚数	SHEET_COUNT	1 - 10000	PRINT/QUEUE= <i>queue-name</i> /PARAM=SHEET_COUNT=3 <i>filename</i>
用紙サイズの指定*	SHEET_SIZE	LETTER LEDGER LEGAL EXECUTIVE A A3 A4 A5 B B4 B5	PRINT/QUEUE= <i>queue-name</i> /PARAM=SHEET_SIZE=A4 <i>filename</i>
片面、両面印刷の指定 (図 4,5,6 参照)	SIDES	1 2 TUMBLE	PRINT/QUEUE= <i>queue-name</i> /PARAM=SIDES=2 <i>filename</i>
パラメータを複数指定 する場合	パラメータの指定 は 8 つまで	PRINT/QUEUE= <i>queue-name</i> /PARAM=(SIDES=2,NUMBER_UP=4,PAGE_O=LAND,SHEET_S=A) <i>filename</i>	




図 1 (number_up=4)




図 2 (page_o=port)




図 3 (Page_o=land)




図 4 (sides=2)




図 5 (sides=tumble)




図 6 (page_o=land,side=2)

* プリンタによって使用できるキーワードが異なります。

詳細は、オンライン・ヘルプまたは『日本語 DECprint Supervisor for OpenVMS ユーザーズ・ガイド』を参照してください。