

日本語 HP OpenVMS I64 Evaluation V8.2 SDK をご使用のお客様へ

2004 年 10 月

ご使用の前に必ずお読みください。

HP OpenVMS I64 オペレーティング・システムをお使いいただきありがとうございます。ここでは、日本語 HP OpenVMS I64 Evaluation V8.2 SDK (Software Developer's Kit) をご使用の際に、ご留意いただきたい点についてご説明します。

本リリースのメディア・キットには、HP OpenVMS I64 オペレーティング・システムと関連製品の評価版ソフトウェアが含まれています。本リリースは、Intel 社の Itanium 2 プロセッサを搭載した HP Integrity サーバ上で OpenVMS を使用したいお客様およびソフトウェア開発者のために提供するものです。製品版リリースに先立って評価の目的でお使いいただくためのリリースであるため、通常の業務システムで利用することはお勧めしません。

1 日本語 HP OpenVMS I64 Evaluation V8.2 SDK の内容

ここでは、日本語 HP OpenVMS I64 Evaluation V8.2 SDK に含まれているメディアおよびドキュメントについて説明します。

この SDK には次の DVD および CD が含まれています。

- 「HP OpenVMS Industry Standard 64 Version 8.2 Operating Environment」 DVD
- 「HP OpenVMS Industry Standard 64 Version 8.2 Layered Products」 CD
- 「日本語 HP OpenVMS Industry Standard 64 Version 8.2EFT バイナリおよびドキュメント」 CD

また以下のハードコピー・ドキュメントが含まれています。

- 『日本語 HP OpenVMS I64 Evaluation V8.2 SDK をご使用のお客様へ』 (現在お読みのレター)
- 『HP OpenVMS Evaluation 8.2 SDK Letter』
- 『HP Software Pre-Release Agreement』

日本ヒューレット・パカード株式会社

2 日本語 HP OpenVMS I64 Evaluation V8.2 で提供する機能

HP OpenVMS I64 V8.2 の新機能については、『HP OpenVMS V8.2EFT リリース・ノート[翻訳版]』および『日本語 HP OpenVMS V8.2EFT リリース・ノート』を参照してください。

日本語 HP OpenVMS I64 V8.2 では、日本語 HP OpenVMS Alpha で提供していたほとんどの機能を提供していますが、一部サポートされない機能があります。日本語 HP OpenVMS I64 と日本語 HP OpenVMS Alpha の機能の違いについては、『日本語 HP OpenVMS V8.2EFT リリース・ノート』を参照してください。

3 サポートするハードウェア

日本語 HP OpenVMS I64 V8.2 は、以下の Integrity サーバで動作します。

- rx1600
- rx2600
- rx4640

4 インストールの手順

日本語 HP OpenVMS I64 V8.2 のインストールは以下の手順で行ってください。

1. 「HP OpenVMS Industry Standard 64 Version 8.2 Operating Environment」DVD でブートし、標準版 OpenVMS I64 V8.2 をインストールします。
2. システムにログインして DVD の[read_me]にある paks.com を実行し、ライセンスを登録します。
3. DVD から VMSI18N キットをインストールします。
4. 「日本語 HP OpenVMS Industry Standard 64 Version 8.2EFT バイナリおよびドキュメント」CD で提供している e82copyfiles.com を実行して、CD から標準版の修正イメージをコピーします。
5. CD から日本語 OpenVMS をインストールします。
6. 必要に応じてレイヤード・ソフトウェアをインストールします。

インストールの詳細は、『日本語 HP OpenVMS V8.2EFT インストール・ガイド』を参照してください。

5 DVD および CD の内容

「HP OpenVMS Industry Standard 64 Version 8.2 Operating Environment」DVD および「HP OpenVMS Industry Standard 64 Version 8.2 Layered Products」CD に含まれている内容については『HP OpenVMS Evaluation 8.2 SDK Letter』を参照してください。

「日本語 HP OpenVMS Industry Standard 64 Version 8.2EFT バイナリおよびドキュメント」CD には、以下のソフトウェアが含まれています。

表 1: 日本語 OpenVMS I64 バイナリおよびドキュメント CD のディレクトリ構造

製品	ディレクトリ
OpenVMS I64 V8.2 日本語キット	[JVMS_I64082]
日本語 DECwindows Motif E1.5	[JMOTIF_I64015]

表 1 (続き): 日本語 OpenVMS I64 バイナリおよびドキュメント CD のディレクトリ構造

製品	ディレクトリ
日本語 ESCP トランスレータ F1.1A	[ESCJ_I64A011]

6 オンライン・ドキュメント

「日本語 HP OpenVMS I64 Evaluation Version 8.2 バイナリおよびドキュメント」CD には、以下のドキュメントが含まれています。

- 『OpemVMS V8.2EFT リリース・ノート[翻訳版]』
- 『OpemVMS V8.2EFT Upgrade and Installation Manual』
- 『日本語 HP OpenVMS V8.2EFT リリース・ノート』
- 『日本語 HP OpenVMS V8.2EFT インストレーション・ガイド』
- 『OpemVMS V8.2EFT 新機能説明書』
- 『OpenVMS Alpha から OpenVMS I64 へのアプリケーション・ポーティング・ガイド』

上記のドキュメントは下記の Web サイトの V8.2 SDK のページでも参照できます。

<http://www.hp.com/jp/openvms/>

7 レイヤード・ソフトウェアに関する注意事項

HP OpenVMS I64 では日本語 TCP/IP Services は提供されません。標準版 TCP/IP Services T5.5 をインストールしてお使いください。

8 製品のサポートについて

日本語 OpenVMS I64 Evaluation V8.2 は正式リリース前の評価版ソフトウェアであるため、HP のサービス・エンジニアによるサポート・サービスは提供されません。

9 製品のライセンスについて

本リリースの配布メディアに含まれているソフトウェアの使用に関しては、メディア・キットに同梱されているにライセンス・レター『HP Software Pre-Release Agreement』に記述されている使用条件が適用されます。

10 お問い合わせ窓口

日本語 OpenVMS I64 Evaluation V8.2 についてのご質問は、弊社担当営業を通じて開発エンジニアへお問い合わせいただくか、下記のアドレスまでメールをお送りください。

vms_enevents@hp.com

Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.