

日本語 VSI OpenVMS V8.4-2 をご使用のお客様へ

2016年9月

ご使用の前に必ずお読みください。

VSI OpenVMS システムをお使いいただきありがとうございます。ここでは、日本語 VSI OpenVMS V8.4-2 をご使用の際にご留意いただきたい点についてご説明いたします。

1. 日本語 VSI OpenVMS オペレーティングシステムおよび日本語 VSI レイヤーD製品

日本語 OpenVMS および日本語レイヤーD製品により、VSI OpenVMS オペレーティングシステムでの日本語入出力が可能になり、また、OpenVMS における日本語アプリケーション開発のプラットフォームが提供されます。これらの日本語製品は、HP からの以前のリリースバージョンを継承し、同等の機能を提供します。

- 日本語 OpenVMS V8.4-2
- 日本語 DECwindows V1.7E
- 日本語 DECforms (development kit) V4.2
- 日本語 DECforms (runtime kit) V4.2
- 日本語 FMS (development kit) V2.6
- 日本語 FMS (runtime kit) V2.6
- 日本語 DECPrint Supervisor (DCPS) V2.8

日本語 VSI OpenVMS V8.4-2 は標準版 VSI OpenVMS V8.4-2 または V8.4-2L1 にインストールすることができます。V8.4-2L1 は含まれている SSL ソフトウェアを SSL V1.4 から SSL1 V1.0 に更新したリリースです。このレターで標準版 VSI OpenVMS V8.4-2 と書かれている箇所は V8.4-2 または V8.4-2L1 を意味します。V8.4-2L1 をご使用の場合には、V8.4-2 のドキュメントおよび『VSI OpenVMS Version V8.4-2L1 Cover Letter and Release Notes』を参照してください。

2. 日本語 OpenVMS V8.4-2 メディア・キットの内容

ここでは、日本語 OpenVMS V8.4-2 のインストール・キットに含まれているメディアおよびドキュメントについて説明します。インストール・キットで提供するメディアの詳細については、『VSI OpenVMS Version 8.4-2 Guide to Media』を参照してください。

日本語 VSI OpenVMS V8.4-2 メディア・キットには、以下のメディアとレターが含まれています。

- VSI OpenVMS Japanese Version 8.4-2 Operating Environment CD
- 日本語 VSI OpenVMS V8.4-2 をご使用のお客様へ (このレター)
- End User License Agreement (EULA)

VSI OpenVMS Japanese Version 8.4-2 Operating Environment CD には、以下の製品が含まれています。

製品名	バージョン	ディレクトリ
日本語 DECforms (development kit)	V4.2	[KITS. AFORMS]
日本語 DECforms (runtime kit)	V4.2	[KITS. AFORMSRT]
日本語 DECprint Supervisor (DCPS)	V2.8	[KITS. JDCPS]
日本語 DECwindows	V1.7E	[KITS. JDECW]
日本語 FMS (development kit)	V2.6	[KITS. JFMS]
日本語 FMS (runtime kit)	V2.6	[KITS. JFMSRT]
日本語 OpenVMS	V8.4-2	[KITS. JVMS]

注意：日本語 VSI OpenVMS V8.4-2 は本キット M1J86AJ を含む、以下の組み合わせで構成されます。

- 日本語 VSI OpenVMS メディアキット M1J86AJ
パッケージの部品番号 M1J86-60005
- VSI OpenVMS OE メディアキット M1J86AA
パッケージの部品番号 M1J86-60003 (V8.4-2) または、
パッケージの部品番号 M1J86-60004 (V8.4-2L1)
- VSI OpenVMS ライセンス(LTU)(BOE または HAOE)

3. VSI ライセンスの有効化について

VSI OpenVMS OE または VSI OpenVMS レイヤー製品を HPE から購入された場合、各製品には仮のライセンス (期限切れの PAK) が提供されています。これらの製品をご使用の前に、仮のライセンスを有効な VSI ライセンス PAK に変換する必要があります。次のサイトで手続きを行ってください。 <http://www.vmssoftware.com/redeem/> 追加の費用は発生しません。

4. DECwindows 日本語フォント

日本語 VSI DECwindows V1.7-E に含まれる日本語フォントの数は、以前のバージョンに比べて限られています。12 ドット以下の文字、あるいは 20 ドット以上の文字は、異なる大きさの文字に置き換えて表示される事があります。日本語フォントは今後のリリースで追加される予定です。

5. インストールの概要

ここでは、日本語 **OpenVMS V8.4-2** のインストールの概要について説明します。実際にインストールを行う際には、『**VSI OpenVMS Version 8.4-2 Installation and Upgrade Manual**』および『**日本語 VSI OpenVMS V8.4-2 インストール・ガイド**』を必ずお読みください。

5.1 新規インストールの手順

日本語 **OpenVMS V8.4-2** を新規にインストールする際は以下のとおりです。

1. 「**VSI OpenVMS Version 8.4-2 Operating Environment**」 DVD でブートし、標準版 **OpenVMS V8.4-2** をインストールしてください。
2. 上記の DVD から **VMSI18N** キットをインストールしてください。
3. 日本語 OE の CD から日本語 **OpenVMS V8.4-2** をインストールしてください。
4. 必要に応じてレイヤード・ソフトウェアをインストールしてください。

5.2 以前のバージョンからアップグレードする場合

標準版 **OpenVMS V8.4-2** では、**V8.3**, **V8.3-1H1**, **V8.4 + Update9 / Update10 / Update11** からのアップグレード・インストールをサポートしています。これらのバージョンから **V8.4-2** へのアップグレードの手順は以下のとおりです。

1. 古いバージョンの日本語 **DECwindows (JDECW** および **DWMOTIF_118N** キット) がインストールされている場合は削除してください。
2. 外字データ保存のため、次のコマンドで ***.GDB** ファイルを保存します。

```
$ BACKUP/VERIFY SYS$COMMON:[JSYEXE]JSY*.GDB SYS$COMMON:[SYSUPD]
```

3. **SYSTARTUP_VMS.COM** を編集して、**JSY\$STARTUP.COM** を実行するコマンドをコメントアウトしてください。
4. 古いバージョンの日本語 **OpenVMS (JVMS** キット)を削除し、シャットダウンしてください。
5. 「**VSI OpenVMS Version 8.4-2 Operating Environment**」 DVD でブートし、標準版 **OpenVMS V8.4-2** へアップグレードしてください。
6. 上記の DVD から **VMSI18N** キットをインストールしてください。
7. 日本語 OE の CD から日本語 **OpenVMS V8.4-2** をインストールしてください。
8. 上記の 2. で保存した ***.GDB** ファイルを元のディレクトリに戻します。

```
$ BACKUP/VERIFY SYS$COMMON:[SYSUPD]JSY*.GDB SYS$COMMON:[JSYEXE]
```

9. 上記の 3. でコメントアウトした **JSY\$STARTUP.COM** を実行するように **SYSTARTUP_VMS.COM** を修正します。
10. ウィンドウ環境を利用する場合は、続いて日本語 **DECwindows** をインストールしてください。
11. 必要に応じてレイヤード・ソフトウェアをインストールしてください。

Copyright © 2016 VMS Software, Inc., Bolton Massachusetts, USA